KLAVERET

C

0 cent

På gulvet

0 cm

220 Hz

KLAVERET

C♯

sort tangent

100 cent

På gulvet

10 cm

233,1 Hz

KLAVERET

D

200 cent

På gulvet

20 cm

246,9 Hz

KLAVERET

D♯

sort tangent

300 cent

På gulvet

30 cm

261,6 Hz

KLAVERET

E

400 cent

På gulvet

40 cm

277,2 Hz

KLAVERET

F

500 cent

På gulvet

50 cm

293,7 Hz

KLAVERET

F♯

sort tangent

600 cent

På gulvet

60 cm

311,1 Hz

KLAVERET

G

700 cent

På gulvet

70 cm

329,6 Hz

KLAVERET

G♯

sort tangent

800 cent

På gulvet

80 cm

349,2 Hz

KLAVERET

A

900 cent

På gulvet

90 cm

370 Hz

KLAVERET

A♯

sort tangent

1000 cent

På gulvet

100 cm

392 Hz

KLAVERET

H

1100 cent

På gulvet

110 cm

415,3 Hz

KLAVERET

C høj

1200 cent

På gulvet

120 cm

440 Hz

FEM LIGE TRIN

Trin 1

240 cent

På gulvet

24 cm

252,7 Hz · 1200 × 1 ÷ 5

Mellem to tangenter: 40 cent over D

FEM LIGE TRIN

Trin 2

480 cent

På gulvet

48 cm

290,3 Hz · 1200 × 2 ÷ 5

Mellem to tangenter: 20 cent under F

FEM LIGE TRIN

Trin 3

720 cent

På gulvet

72 cm

333,5 Hz · 1200 × 3 ÷ 5

Mellem to tangenter: 20 cent over G

FEM LIGE TRIN

Trin 4

960 cent

På gulvet

96 cm

383 Hz · 1200 × 4 ÷ 5

Mellem to tangenter: 40 cent under A♯

SLENDRO

Trin 1

231 cent

På gulvet

23,1 cm

251,4 Hz

Mellem to tangenter: 31 cent over D

Skrevet ned efter ét orkester. Andre stemmer anderledes.

SLENDRO

Trin 2

473 cent

På gulvet

47,3 cm

289,1 Hz

Mellem to tangenter: 27 cent under F

Skrevet ned efter ét orkester. Andre stemmer anderledes.

SLENDRO

Trin 3

717 cent

På gulvet

71,7 cm

332,9 Hz

Tæt på G: 17 cent over

Skrevet ned efter ét orkester. Andre stemmer anderledes.

SLENDRO

Trin 4

953 cent

På gulvet

95,3 cm

381,5 Hz

Mellem to tangenter: 47 cent under A♯

Skrevet ned efter ét orkester. Andre stemmer anderledes.

Sådan

1. Læg et målebånd på gulvet fra 0 til 120 cm.
2. 1 cm er 10 cent, så oktaven er 120 cm.
3. Læg hvert kort med spidsen ved sit tal.
4. Klaveret øverst. Hver anden stige i sin egen række under.
5. Striben øverst siger, hvilken stige kortet hører til: fyldt, skraveret eller prikket.

JERES STIGE

Trin

_____

Cent _____

På gulvet _____ **cm**

Hz _____

JERES STIGE

Trin

_____

Cent _____

På gulvet _____ **cm**

Hz _____

JERES STIGE

Trin

_____

Cent _____

På gulvet _____ **cm**

Hz _____

JERES STIGE

Trin

_____

Cent _____

På gulvet _____ **cm**

Hz _____

JERES STIGE

Trin

_____

Cent _____

På gulvet _____ **cm**

Hz _____

JERES STIGE

Trin

_____

Cent _____

På gulvet _____ **cm**

Hz _____